
开始
添加设计文件
1、重命名设计文件名为《错误码管理文件》
选择增删查改组件
1、在左侧的组件栏里选择增删查改组件，鼠标拖拽到设计视图的画布中
2、鼠标左键点击画布中生成好的组件，右侧会展开选中组件的属性面板
属性面板配置组件属性
配置基本信息
1、属性面板中选中”其他“标签页2、配置页面标题为”错误码“
3、关闭自动查询
4、保持后端分页
配置接口
1、属性面板中选中”查询/表格“
2、接口前缀选择”studio“
3、查询接口可点开右侧的高级查询按钮，在高级查询面板中选中开发中心服务下的错误码查询接口
1、属性面板中选中”新增/编辑“
2、接口前缀选择”studio“
3、新增接口可点开右侧的高级查询按钮，在高级查询面板中选中开发中心服务下的错误码新增接口
4、编辑接口、删除接口的配置同理参照第三步
勾选要显示的表单项和表格列项
1、属性面板中选中”查询/表格“
2、在查询表单和表格展开面板中按顺序勾选想要显示的对象，如果勾选顺序不对，可以取消勾选顺序错误的对象，然后重新按顺序勾选
3、这里查询表单我勾选应用、服务、错误码，表格我勾选错误码、错误信息、错误等级、语言类型
1、属性面板中选中”新增/编辑“
2、在弹出层展开面板中按顺序勾选想要显示的对象，弹出层的数据和勾选行都是来自新增接口，更换编辑接口不会改变弹出层的内容
3、弹出层我勾选应用、服务、错误等级、语言类型、错误码、错误信息
详细属性配置
配置组件类型和基本样式
1、点击查询表单的勾选行右侧的更多配置按钮展开更多配置弹出框
2、基础属性中配置表单控件的组件类型
3、例如：应用（组件类型选择下拉多选组件、其他属性中配置可清除）
1、表格和弹出层的配置同理可在更多配置弹出框中配置
2、弹出层中可配置组件的编辑标识，应用这里我选择可新增、不可编辑
3、还可配置弹出层的样式配置、可选择是否换行、列跨度
配置数据字典和远端数据
1、下拉选择组件和表格列项都可以配置数据字典，错误等级和语言类型的选项都是可固定的，在数据字典管理界面添加对应的数据字典后，可以在更多配置中的“数据/格式化”子面板中配置
如果想要下拉选项的数据是通过接口返回的，类似应用列表、服务列表，设计器同样支持配置，在更多配置中的“数据/格式化”子面板中，点击展开自定义数据，可以配置远端数据地址，包括前缀、接口、value-key、label-key。同时支持查看远端地址返回数据结构、方便编辑value-key、label-key
配置组件数据联动
1、类似应用和服务之间关系紧密的数据，可能会需要支持组件间数据的联动
2、在更多配置的“事件”子面板中点击展开联动可以配置下拉选择组件间的数据联动
1、联动的方式会以生成脚本的方式呈现，主要是为了方便源码的生成和用户手动编辑，选择好联动的组件的联动的接口后，设计器会自动生成一个新的脚本方法，并将组件的change事件绑定上新添加的脚本，新的脚本可以在脚本编辑视图中额外编辑
配置校验规则和必填项
1、校验规则可以在更多配置的“校验”子面板中配置，支持常见的类型校验和长度判断，暂时只支持配置单个校验规则，后续有需要会额外拓展
2、基础属性中也可以配置表单控件是否必填
完成配置并部署
设置菜单路由为设计文件预览地址
1、设计文件设计好后可以直接点击预览按钮在新的页面中实时显示，也建议在设计过程中实时预览
2、在菜单管理页面添加错误码的菜单路由，路由的地址可在设计文件管理页面里的目标文件右键复制
下载设计文件源码
1、也可以在设计界面里点击下载按钮直接下载vue源码文件，将文件放在对应的目录后，修改菜单路由的地址即可访问
结束